




W związku z tym że w sprzedaży pojawiły się terminale TC26 i MC2700 z systemem Android 11 pojawiła się konieczność zrobienia kilku istotnych zmian w aplikacji ECADENCIER działającej do tej pory w systemie Android 10. **Urządzenia zakupione po 15 sierpnia 2022 w Murphysoft posiadają już system Android 11 wraz z zainstalowaną najnowszą wersją aplikacji i nie trzeba w nich przeprowadzać poniższej procedury.** Natomiast użytkownicy urządzeń z systemem Android 10 powinni zaktualizować aplikację samodzielnie gdyż zapewni to ciągłość w rozwoju aplikacji która będzie od teraz pracowała w systemach Android 10 i 11.

Niestety zmiany jakie przyniósł system Android 11 są na tyle duże, że dotychczasowi użytkownicy przy aktualizacji muszą jednorazowo wykonać kilka dodatkowych czynności w porównaniu z tym co Państwo robiliście przy poprzednich aktualizacjach, a których nie można było zautomatyzować. Postaram się przedstawić je krok po kroku tak sprawiło to jak najmniej kłopotu.


1. Jeśli w kolektorze znajdują się jakieś dokumenty lub dane, które nie zostały przesłane jeszcze do programu EMEA należy je dokończyć i przesłać, żeby w razie komplikacji przy aktualizowaniu aplikacji nie utracić efektów wcześniejszej pracy
2. Należy zrobić kopię zapasową w aplikacji Ecadencier, dzięki temu po zainstalowaniu nowej wersji będzie można przywrócić dane i konfigurację aplikacji. W tym celu wchodzimy w ustawienia aplikacji->Ogólne->Kopia zapasowa->Wykonaj kopię zapasową



3. Teraz należy odinstalować aplikację z terminala, przytrzymujemy w tym celu ikonę aplikacji a po pojawieniu się menu wybieramy „O aplikacji” i funkcję „Odinstaluj”







4. Teraz przy pomocy programu EMEA przesyłamy do kolektora pakiet instalacyjny z nową wersją aplikacji





5. Po przesłaniu uruchamiamy w terminalu aplikację Pliki i w katalogu „**Downloads**„ odnajdujemy plik „**com.murphysoft.ecadencier**”, jest to przesłany w pkt. 4 pakiet instalacyjny. Uruchamiamy instalację przez naciśnięcie ikony pliku, jeśli w czasie instalacji pojawi się pytanie o zezwolenie na instalację z nieznanego źródła to zatwierdzamy instalację. Po zakończeniu instalacji pojawi się stosowny komunikat a na ekranie terminala pojawi się ikona aplikacji Ecadencier.
6. Następnie należy wykonać operację konfiguracji kolektora przy użyciu aplikacji StageNow i przygotowanego arkusza z zestawem kodów zawierających potrzebne informacje.



- Na ekranie kolektora znajdź ikonę zConfigure, rozwiń zawartość i uruchom aplikację StageNow

- Skanuj w dowolnej kolejności poniższe kody (bezpośrednio z ekranu monitora lub z wydruku), po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony komunikat Staging Successful. Zamknij komunikat przyciskiem „Exit”




7. Dotyczy tylko urządzeń z systemem Android 11. W systemie Android 11 z uwagi na zmienione funkcje zabezpieczeń należy jeszcze udzielić aplikacji ECADENCIER uprawnień do zarządzania wszystkimi plików. W tym celu należy przejść do konfiguracji aplikacji: **O aplikacji ->Uprawnienia->Pliki i multimedia** i ustawić opcję **”Pozwól zarządzać wszystkimi plikami”**





8. Teraz można uruchomić aplikację. Żeby przywrócić wcześniejsze ustawienia wchodzimy w ustawienia aplikacji->Ogólne->Kopia zapasowa->Przywróć kopię danych. Po przywróceniu danych aplikację należy zrestartować a po restarcie powinny już być automatycznie zastosowane ustawienia z przywróconej przed chwilą kopii zapasowej.



I to już koniec tej wyjątkowo uciążliwej aktualizacji, kolejne będą odbywać się wg znanej wcześniej prostszej procedury, bez potrzeby robienia kopii zapasowych oraz ręcznego odinstalowywania i instalowania aplikacji.